

## 「ポータブック」XMC10

### Windows10 Anniversary Update を行う場合の手順について

#### ■Anniversary Update の適用方法について

Windows Update の機能を使用して、Anniversary Update を行ってください。

アップデートは通常、古い修正内容のものから順番に行われますので、Windows Update で表示される内容に従って行ってください。

#### ■事前にご準備いただくもの


C : ドライブに空き容量が少ない場合は、USBメモリ（32GB以上推奨）が必要になります。お使いの状況によっては、もっと少ない容量のメモリでもアップデート可能な場合もありますが、トラブルを避けるためここでは32GBの使用を推奨します。

#### ■Update を実施する際のご注意

- ・ お客様が作成されたデータファイルなどは、事前にバックアップを行ってください。
- ・ アップデートの実行中は強制的に電源を落したり、リセット操作を行わないでください。
- ・ アップデートの実行は時間がかかるため、ACアダプターを接続した状態で行ってください。
- ・ アップデートの実行中にスリープ状態にならない様に、Windows の設定を変更してください。
- ・ アップデートに使用するUSBメモリは、内容を全て消去して準備してください。
- ・ アップデートの実行には、インターネットへの接続が必要です。


#### ■アップデートの手順

1. 画面左下の Windows ボタンをクリックし、「設定」をクリックする。
2. 「更新とセキュリティ」をクリックし、Windows Update の画面を表示する。
3. 「更新プログラムのチェック」をクリックし、更新プログラムのインストールを行う。  
古い更新プログラムから順番に、インストールが行われます。
4. “Windows10、バージョン 1607 の機能更新プログラム” が Anniversary Update のプログラムです。  
この更新プログラムが実行されると、C : ドライブに空きが足りない場合は警告表示が行われます。



この警告表示の画面では、用意しておいたUSBメモリを本体に接続し、「00GBの空き容量がある別のドライブを選ぶか、外部ドライブを接続してください」をクリックします。

インストールに使用するドライブを選択するプルダウンメニューが開くので、接続したUSBメモリを指定し「最新の情報に更新」をクリックします。



※この AnniversaryUpdate の更新プログラムが表示されるまでに、時間がかかる場合があります。

更新プログラムが無しと表示される場合は、時間を空けて何度かお試しください。

5. “ダウンロードの準備ができました”と表示されるので、「閉じる」をクリックします。
6. ダウンロードが完了するとインストールが開始されるので、以降は画面の表示に従って操作します。

#### ■ ご注意

Anniversary Update を適用するためには、C : ドライブに“ある程度”の空き容量が必要です。(外部のUSBメモリ上に空き領域がある状態でも、C : ドライブ自体に最低限の空きが無いとOSが更新できません。)

本手順書のアップデート手順を実行中に、USBメモリを使用しても“空き容量が不足しています”という警告ウインドウが表示された場合は、C : ドライブの中に保存したユーザー作成ファイルやソフトウェアなどを一旦バックアップ先に移動したり削除して、再度WindowsUpdate を実行してみてください。ディスクのクリーンアップも、不要ファイルの削除に効果があります。(削除するファイルには、十分にご注意ください。)

どうしても上手くアップデートできない場合は、OSを初期状態(回復～初期状態)に戻して試してみる事をお勧めします。

※将来のMicrosoftの仕様変更等により、本手順書の内容が実施できない場合があります。

アップデートの実施についての詳しい情報は、Microsoftの情報サイトなどをご確認ください。