

# 「ポータブック」XMC10 アップデート説明書

「ポータブック」XMC10 システムソフトウェア (BIOS、EC) のアップデートの注意点と手順について、以下にご案内します。

## ■システムソフトウェアのバージョン (BIOS、EC のバージョン番号) の確認方法

※ 現在お使いのバージョンよりアップデートソフトのバージョンが新しい場合のみ、アップデート作業が必要です。

1. 本機の電源をオンにして” PORTABOOK” のロゴが表示されたら、ESC キーを押して BIOS 設定メニュー (Aptio Setup Utility) に入ります。
2. 表示されている” SYSTEM” 画面中の” BIOS Version” と” EC Version” の項目に、それぞれの詳細バージョン番号が表示されています。
3. 確認後、ESC キーを押し、” Exit Without Saving” のウインドウで、Yes を選んで BIOS 設定メニューを終了します。

## ■アップデートを実行する場合のご注意

下記の内容について事前にご理解いただき、問題が無い場合のみアップデートを実行してください。

**※注意：下記の注意点を必ずお守りいただけない場合、本機が故障する場合があります。**

- ・アップデートの実行は、管理者アカウントで Windows にサインインしてください。
- ・必ず AC アダプターを接続し、内蔵バッテリーの残量が 10%以上の状態で行ってください。
- ・接続している周辺機器、USB メモリー、SD カードなどは、全て取り外してください。
- ・実行しているアプリケーションソフトは全て終了し、ウイルス対策ソフトなどの常駐ソフトも停止してください。
- ・アップデートソフトの実行前には無線 LAN などのネットワーク接続は切断し、使用している Bluetooth 機器は電源を切ってください。
- ・アップデートソフトの実行中は本機の操作は行わず、また強制電源 OFF やリセット操作は絶対に行わないでください。

## ※その他の注意点について

- ・本アップデートソフトは、本機にプリインストールされた OS (Windows10) でのみ動作を保証します。また、一部の特殊なソフトウェアとの互換性で、問題が生じる場合があります。
- ・大切なデータなどのファイルは、事前にバックアップしてください。
- ・アップデートが終了すると自動的にリセットが行われ画面が一旦消えますが、再起動するまでそのままお待ちください。
- ・アップデート実行後は BIOS の設定内容がリセットされますので、再設定してください。
- ・アップデートを行うと、以前のバージョンには戻せません。
- ・アップデートソフトの実行により生じた直接または間接的な損害、或いはその他の損害などについては、当社はお客様に対し一切の責任を負わないものとします。

## ■アップデート実行の手順

1. 無線 LAN 接続を切断し Windows を終了させ、本機の電源をオフにします。  
接続している周辺機器を、全て取り外してください。(Bluetooth 機器は、電源をオフにします。)
2. AC アダプターを接続し、本機の電源をオンにして Windows を起動します。  
内蔵バッテリーの残量が 10%未満の場合は、充電されるまでお待ちください。  
実行しているアプリケーションがあれば終了し、ウイルス対策ソフト等の常駐ソフトも停止します。
3. 事前にダウンロードして解凍しておいたアップデートソフト (XMC10\_RxxCxx.EXE) をダブルクリックして起動します。  
”ユーザーアカウント制御”の警告画面が表示された場合は、”はい (Y)” をクリックして進めてください。
4. アップデートソフトが起動し、アップデート実行の確認入力画面になります。  
続行する場合は “Y” を、中断する場合は “N” を入力して Enter キーを押してください。  
アップデート処理には、数分かかります。  
アップデート処理の実行中は、本機に触れないでください。  
アップデート処理が完了すると、自動的に再起動がかかります。

※) ソフトウェアの改良のため、事前の予告なく仕様を変更させていただく場合があります。